

# Štruktúra vety súborov účtovných výkazov za subjekty územnej samosprávy pod obcami, ktoré sú neziskovými organizáciami alebo podnikateľskými subjektmi

---

Vydané k usmerneniu Ministerstva financií SR č. MF/004580/2021-31 k spôsobu ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok pre vybrané subjekty verejnej správy.

Verzia 2.00

11. 1. 2021

## História dokumentu (záznamy o zmenách)

Verzia	Popis verzie a zmien	Dátum
1.00	Vydané k usmerneniu MFSR č. MF/7918/2017-312 – vznik dokumentu	16. 1. 2017
2.00	Vydané k usmerneniu MFSR č. MF/004580/2021-31 – doplnenie kapitoly “Vypĺňanie prázdnych tabuliek v CSV súbore”	11. 1. 2021

## Obsah

Vysvetlivky k importu CSV súboru .....	4
Popis a zloženie CSV súboru .....	4
Základné charakteristiky CSV súboru.....	4
Základná štruktúra CSV súboru .....	4
Identifikátor sekcie .....	4
Hlavičky stĺpcov .....	5
Hodnoty stĺpcov .....	5
Validácie CSV súboru .....	5
Popis dátových formátov a obmedzení CSV súboru .....	5
Stĺpcové obmedzenia (SO).....	5
Riadkové modifikátory (RM) .....	6
Vypĺňanie prázdnych tabuliek v CSV súbore .....	6
Tabuľka s pevným počtom riadkov.....	6
Tabuľka s dynamickým počtom riadkov.....	6
Účtovná závierka MUJ .....	7
Súbor: UZ_MUJ.csv.....	7
Sekcia: hlavicka .....	7
Sekcia: uctovnaZavierka .....	7
Sekcia: uctovnaJednotka .....	8
Sekcia: suvahaAktiva.....	8
Sekcia: suvahaPasiva .....	9
Sekcia: vzas.....	9
UZ_MUJ.csv (príklad).....	10
Účtovná závierka NO .....	11
Súbor: UZ_NO.csv.....	11
Sekcia: hlavicka .....	12
Sekcia: uctovnaZavierka .....	12
Sekcia: uctovnaJednotka .....	13
Sekcia: vopavPrijemy .....	13
Sekcia: vopavVydavky .....	13
Sekcia: vomazMajetok .....	14
Sekcia: vomazZavazky .....	14
UZ_NO.csv (príklad).....	15

Účtovná závierka NUJ .....	16
Súbor: UZ_NUJ.csv .....	16
Sekcia: hlavicka .....	16
Sekcia: uctovnaZaviera .....	16
Sekcia: uctovnaJednotka .....	17
Sekcia: suvahaAktiva.....	17
Sekcia: suvahaPasiva .....	18
Sekcia: vzasNaklady .....	18
Sekcia: vzasVynosy .....	19
UZ_NUJ.csv (príklad).....	20
Účtovná závierka POD .....	23
Súbor: UZ_POD.csv.....	23
Sekcia: hlavicka .....	23
Sekcia: uctovnaZaviera .....	24
Sekcia: uctovnaJednotka .....	24
Sekcia: suvahaAktiva.....	25
Sekcia: suvahaPasiva .....	25
Sekcia: vzas.....	25
UZ_POD.csv (príklad).....	27

# Vysvetlivky k importu CSV súboru

## Popis a zloženie CSV súboru

Výkaz je možné importovať jedným súborom, ktorého názov je zložený zo skratky výkazu uvedenej v špecifikácii a prípony **.csv** (ďalej len "CSV súbor").

## Základné charakteristiky CSV súboru

**Encoding** - kódovanie CSV súboru je UTF-8

**QuoteChar** - jednotlivé hodnoty v CSV súbore sú ohraničené v úvodzovkách (napr. "ico" "rok" "datum")

**SeparatorChar** - jednotlivé hodnoty na riadku sú od seba oddelené čiarkami (napr. "25", "48", "712")

**EscapeChar** - ak hodnota obsahuje úvodzovky, je potrebné aby im predchádzal znak spätného lomítka (napr. "\"")

**NullValue** - v prípade neuvedenia hodnoty stĺpca sa medzi čiarky neuvádza nič (napr. "a",,"c")

## Základná štruktúra CSV súboru

CSV súbor sa skladá z jednej alebo viacerých sekcií, ktoré sú od seba oddelené prázdny riadkom. Každá sekcia môže mať ľubovoľný počet stĺpcov. Z pohľadu riadkov sa sekcia skladá z troch častí:

- **identifikátor sekcie a počet riadkov v údajovej časti** - 1 riadok určený na identifikáciu sekcie (napr. "hlavicka,1")
- **hlavičky stĺpcov** - 1 riadok s identifikátormi stĺpcov (napr. "ico", "rok", "mesiac")
- **hodnoty stĺpcov** - 1 a viac riadkov so samotnými údajmi sekcie (napr. "12345678", "2016", "12")

schéma sekcie:

identifikátor, počet riadkov				
hlavička	hlavička	hlavička	hlavička	hlavička
hodnota	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
hodnota	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota

príklad sekcie (tabuľka s pevným počtom riadkov):

"suvaha-aktiva,2"				
"R"	"S1"	"S2"	"S3"	"S4"
"R1"	"100.00"	"250.00"	"0.00"	"470.00"
"R2"	"80.00"	"12.50"	"490.00"	"0.00"

## Identifikátor sekcie

Na začiatku každej sekcie musí byť uvedený jej identifikátor a počet riadkov v údajovej časti (do počtu riadkov sa nezaráta riadok s identifikátorom sekcie a hlavičkou stĺpcov). Napr. v prípade sekcie hlavicka je v prvom riadku uvedené: "hlavicka,1". Identifikátor sekcie a počet riadkov sa zapisujú ako jedna CSV hodnota (t.j. do spoločných úvodzoviek) a sú oddelené čiarkou bez medzier. Názvová konvencia identifikátora sekcie: malé písmená a separátorom je pomlčka (napr. uctovna-jednotka, suvaha-pasiva).

## Hlavičky stĺpcov

V prípade sekcie, ktorá obsahuje tabuľku s pevným počtom riadkov sa v prvom stĺpci uvádza stĺpec s indexom, ktorý má v hlavičke názov "R", v prvom riadku "R1", v druhom riadku "R2", atď. Počet riadkov indexu zodpovedá počtu riadkov v tabuľke. V ďalších stĺpcoch sa uvádza písmeno S a číslo stĺpca. Napr. v prípade tabuľky s piatimi stĺpcami sa do hlavičky uvádza: "R", "S1", "S2", "S3", "S4", "S5". V prípade sekcie, ktorá obsahuje tabuľku s dynamickým počtom riadkov sa niekoľko prvých stĺpcov začína spravidla malým písmenom a nasledujúce stĺpce sú číslované. Napr. v prípade tabuľky s tromi stĺpcami (a, 1, 2) sa do hlavičky uvádza: "Sa", "S1", "S2".

## Hodnoty stĺpcov

V údajovej časti sekcií sa uvádzajú samotné dáta. Typy dátových formátov, ich rozsah, prípadne ďalšie obmedzenia sú uvedené v špecifikácii jednotlivých sekcií.

## Validácie CSV súboru

Import CSV súboru skončí neúspešne v prípadoch:

- prípona súboru je v nesprávnom formáte
- názov súboru je v nesprávnom formáte
- súbor je prázdny
- súbor má nesprávny počet sekcií
- identifikátory sekcií majú nesprávny názov
- za identifikátorom sekcie nie je uvedený počet riadkov
- za identifikátorom sekcie je uvedený nesprávny počet riadkov
- hlavičky stĺpcov majú nesprávny názov
- hlavičky stĺpcov majú nesprávny počet
- stĺpce s indexom majú nesprávny počet
- stĺpce s indexom majú nesprávne poradie
- povinná hodnota nie je vyplnená
- hodnota nemá byť vyplnená
- vyplnená hodnota nespĺňa dátový formát
- vyplnená hodnota nespĺňa stanovený rozsah
- vyplnené hodnoty v sekcii "hlavicka" nespĺňajú kritériá

## Popis dátových formátov a obmedzení CSV súboru

### Stĺpcové obmedzenia (SO)

**not-null** - pole nesmie mať hodnotu null ("a", "c")

**unique** - pole musí mať jedinečnú hodnotu v rámci riadkov sekcie

**char({max})** - textové pole s ľubovoľnými znakmi s danou maximálnou dĺžkou

**num({max})** - celé číslo s maximálnym počtom číslic

**num({precision},{scale})** - desatinné číslo s maximálnym počtom číslic pred desatinnou čiarkou (precision) a maximálnym počtom číslic za desatinnou čiarkou (scale)

**num({operator}{hodnota})** - číselné pole rovné (==), menšie (<), menšie rovné (<=), väčšie (>), väčšie rovné (>=) danej hodnote

**date**(*{format}*) - pole s dátumom v danom formáte (yyyy - rok, MM - mesiac, dd - deň)

**regex**(*{pattern}*) - pole validované regulárnym výrazom (*pattern*)

**enum**(*hodnota1, hodnota2, ...*) - enumerácia, pole s povoleným zoznamom hodnôt

## Riadkové modifikátory (RM)

Ak sa za definíciou stĺpcového obmedzenia vyskytuje riadkový modifikátor, obmedzenie je platné len pre uvedené riadky. Riadkový modifikátor sa zapisuje ako **R**{*riadky*}

príklady RM:

R[1-8] = len pre riadky 1 až 8

R[2,6,15] = len pre riadky 2, 6 a 15

R[8++] = len pre riadky 8 a vyššie

R[1-3,7,10++] = len pre riadky 1 až 3, 7, 10 a vyššie

príklady SO s RM:

num(15) R[1-8] - celé číslo s maximálnym počtom číslic 15 ale iba na riadkoch 1 až 8

num(==null) R[9] - číslo rovné null ale iba na riadku 9

## Vypĺňanie prázdnych tabuliek v CSV súbore

V prípade prázdnej tabuľky je potrebné takúto sekciu tiež uviesť do CSV súboru. Príklady vyplnenia prázdnej tabuľky s pevným a dynamickým počtom riadkov sú uvedené v tejto kapitole.

### Tabuľka s pevným počtom riadkov

Do hodnôt v tabuľke nie je potrebné uvádzať nuly, postačuje „null hodnota“ oddelená čiarkami:

```
"strana-aktiv,2"  
"R","S1","S2","S3","S4"  
"R1",,,,,  
"R2",,,,,
```

### Tabuľka s dynamickým počtom riadkov

V dynamickej tabuľke je možné uviesť počet riadkov 0. Ak má dynamická tabuľka aj súčtový riadok, do hodnôt v tejto sekcii nie je potrebné uvádzať nuly, postačuje „null hodnota“ oddelená čiarkami:

```
"bankove-uvery,0"  
"Sa","Sb","S1","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9"  
  
"bankove-uvery-spolu,1"  
"S4","S5","S6","S7","S8","S9"  
,,,,,
```

**Upozornenie:** V prípade súčtového riadku prázdnej dynamickej tabuľky ktorý má len jeden stĺpec (napr. TAB11, KTAB24) sa do údajovej časti súčtového riadku uvádza znak end of line (prázdny riadok).

# Účtovná závierka MUJ

## Súbor: UZ\_MUJ.csv

**Názov:** UZ\_MUJ.csv

**Popis:** CSV súbor určený pre importovanie podvojnovej účtovnej závierky MUJ spolu s asociovanými výkazmi Súvaha a VZaS

**Riadiace znaky:** separatorChar (,) quoteChar (") escapeChar (\)

**Počet sekcií:** 6

### Sekcia: hlavicka

**Názov:** hlavicka

**Popis:** Sekcia s identifikačnými údajmi importu (organizácia, rok a mesiac zberu).

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** hlavicka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	ico	not-null char(8)	Identifikačné číslo organizácie (podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR)
2	rok	not-null num(4)	Rok vykazovacieho obdobia
3	mesiac	not-null num(2)	Mesiac vykazovacieho obdobia

### Sekcia: uctovnaZavierka

**Názov:** uctovnaZavierka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej závierke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-zavierka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 8

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	typ-uz	regex((R M P))	Typ účtovnej závierky (R = riadna, M = mimoriadna, P = priebežná)
2	zaciatok-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bežného účtovného obdobia
3	koniec-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
4	zaciatok-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
5	koniec-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia

6	stav-uz	regex((Z S))	Stav účtovnej závierky (Z = zostavená, S = schválená)
7	datum-zostavenia	date(yyyyMMdd)	Dátum zostavenia
8	datum-schvalenia	date(yyyyMMdd)	Dátum schválenia

#### Sekcia: **uctovnaJednotka**

**Názov:** uctovnaJednotka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej jednotke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-jednotka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 10

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	dic	char(10)	Daňové identifikačné číslo
2	sk-nace	char(5)	Kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (podľa registra vedeného Štatistickým úradom SR)
3	ulica	char(60)	Ulica
4	popisne-cislo	char(8)	Popisné (súpisné) číslo je povinne priradené unikátne číslo budovy
5	psc	char(5)	Poštové smerovacie číslo
6	obec-nazov	char(60)	Názov obce
7	obchodny-register	char(70)	Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
8	telefon	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Telefónne číslo
9	fax	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Faxové číslo
10	email	char(40) regex((.+@(.+))	E-mailová adresa

#### Sekcia: **suvahaAktiva**

**Názov:** suvahaAktiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Aktiva

**Typ:** statická (23 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-aktiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15)	Bežné účtovné obdobie
3	S2	num(15)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

## Sekcia: suvahaPasiva

**Názov:** suvahaPasiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Pasíva

**Typ:** statická (22 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-pasiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 24]	Stĺpec s indexom
2	S3	num(15)	Bežné účtovné obdobie
3	S4	num(15)	Predchádzajúce účtovné obdobie

## Sekcia: vzas

**Názov:** vzas

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Výkaz ziskov a strát MUJ - Náklady a Výnosy

**Typ:** statická (38 dátových riadkov)

**Marker:** vzas

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15)	Bežné účtovné obdobie
3	S2	num(15)	Predchádzajúce účtovné obdobie

## UZ\_MUJ.csv (príklad)

```

"hlavicka,1"
"ico","rok","mesiac"
"AAAAAAA","0000","00"

"uctovna-zavierka,1"
"typ-uz","zaciatok-bezneho-obdobia","koniec-bezneho-obdobia","zaciatok-predch-obdobia","koniec-predch-obdobia","stav-uz","datum-
zostavenia","datum-schvalenia"
"(R|M|P)","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","(Z|S)","yyyyMMdd","yyyyMMdd"

"uctovna-jednotka,1"
"dic","sk-nace","ulica","popisne-cislo","psc","obec-nazov","obchodny-register","telefon","fax","email"
"AAAAAAAA","AAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAA","AAAA","AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","[+]{0,1}\d{6,14}","[+]{0,1}\d{6,14}","(.+)@(.+)"

"suvaha-aktiva,23"
"R","S1","S2"
"R1","0000000000000000","0000000000000000"
"R2","0000000000000000","0000000000000000"
"R3","0000000000000000","0000000000000000"
"R4","0000000000000000","0000000000000000"
"R5","0000000000000000","0000000000000000"
"R6","0000000000000000","0000000000000000"
"R7","0000000000000000","0000000000000000"
"R8","0000000000000000","0000000000000000"
"R9","0000000000000000","0000000000000000"
"R10","0000000000000000","0000000000000000"
"R11","0000000000000000","0000000000000000"
"R12","0000000000000000","0000000000000000"
"R13","0000000000000000","0000000000000000"
"R14","0000000000000000","0000000000000000"
"R15","0000000000000000","0000000000000000"
"R16","0000000000000000","0000000000000000"
"R17","0000000000000000","0000000000000000"
"R18","0000000000000000","0000000000000000"
"R19","0000000000000000","0000000000000000"
"R20","0000000000000000","0000000000000000"
"R21","0000000000000000","0000000000000000"
"R22","0000000000000000","0000000000000000"
"R23","0000000000000000","0000000000000000"

"suvaha-pasiva,22"
"R","S3","S4"
"R24","0000000000000000","0000000000000000"
"R25","0000000000000000","0000000000000000"
"R26","0000000000000000","0000000000000000"
"R27","0000000000000000","0000000000000000"
"R28","0000000000000000","0000000000000000"
"R29","0000000000000000","0000000000000000"
"R30","0000000000000000","0000000000000000"
"R31","0000000000000000","0000000000000000"
"R32","0000000000000000","0000000000000000"
"R33","0000000000000000","0000000000000000"
"R34","0000000000000000","0000000000000000"
"R35","0000000000000000","0000000000000000"
"R36","0000000000000000","0000000000000000"
"R37","0000000000000000","0000000000000000"
"R38","0000000000000000","0000000000000000"
"R39","0000000000000000","0000000000000000"

```

```
"R40","0000000000000000","0000000000000000"
"R41","0000000000000000","0000000000000000"
"R42","0000000000000000","0000000000000000"
"R43","0000000000000000","0000000000000000"
"R44","0000000000000000","0000000000000000"
"R45","0000000000000000","0000000000000000"

"vzas,38"
"R","S1","S2"
"R1","0000000000000000","0000000000000000"
"R2","0000000000000000","0000000000000000"
"R3","0000000000000000","0000000000000000"
"R4","0000000000000000","0000000000000000"
"R5","0000000000000000","0000000000000000"
"R6","0000000000000000","0000000000000000"
"R7","0000000000000000","0000000000000000"
"R8","0000000000000000","0000000000000000"
"R9","0000000000000000","0000000000000000"
"R10","0000000000000000","0000000000000000"
"R11","0000000000000000","0000000000000000"
"R12","0000000000000000","0000000000000000"
"R13","0000000000000000","0000000000000000"
"R14","0000000000000000","0000000000000000"
"R15","0000000000000000","0000000000000000"
"R16","0000000000000000","0000000000000000"
"R17","0000000000000000","0000000000000000"
"R18","0000000000000000","0000000000000000"
"R19","0000000000000000","0000000000000000"
"R20","0000000000000000","0000000000000000"
"R21","0000000000000000","0000000000000000"
"R22","0000000000000000","0000000000000000"
"R23","0000000000000000","0000000000000000"
"R24","0000000000000000","0000000000000000"
"R25","0000000000000000","0000000000000000"
"R26","0000000000000000","0000000000000000"
"R27","0000000000000000","0000000000000000"
"R28","0000000000000000","0000000000000000"
"R29","0000000000000000","0000000000000000"
"R30","0000000000000000","0000000000000000"
"R31","0000000000000000","0000000000000000"
"R32","0000000000000000","0000000000000000"
"R33","0000000000000000","0000000000000000"
"R34","0000000000000000","0000000000000000"
"R35","0000000000000000","0000000000000000"
"R36","0000000000000000","0000000000000000"
"R37","0000000000000000","0000000000000000"
"R38","0000000000000000","0000000000000000"
```

## Účtovná závierka NO

Súbor: UZ\_NO.csv

Názov: UZ\_NO.csv

Popis: CSV súbor určený pre importovanie účtovnej závierky neziskovej organizácie účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva spolu s asociovanými výkazmi VoPaV a VoMaZ

Riadiace znaky: separatorChar (,) quoteChar (") escapeChar (\)

Počet sekcií: 7

#### Sekcia: hlavicka

**Názov:** hlavicka

**Popis:** Sekcia s identifikačnými údajmi importu (organizácia, rok a mesiac zberu).

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** hlavicka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	ico	not-null char(8)	Identifikačné číslo organizácie (podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR)
2	rok	not-null num(4)	Rok vykazovacieho obdobia
3	mesiac	not-null num(2)	Mesiac vykazovacieho obdobia

#### Sekcia: uctovnaZavierka

**Názov:** uctovnaZavierka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej závierke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-zavierka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 8

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	typ-uz	regex((R M P))	Typ účtovnej závierky (R = riadna, M = mimoriadna, P = priebežná)
2	zaciatok-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bežného účtovného obdobia
3	koniec-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
4	zaciatok-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
5	koniec-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
6	stav-uz	regex((Z S))	Stav účtovnej závierky (Z = zostavená, S = schválená)
7	datum-zostavenia	date(yyyyMMdd)	Dátum zostavenia
8	datum-schvalenia	date(yyyyMMdd)	Dátum schválenia

## Sekcia: uctovnaJednotka

**Názov:** uctovnaJednotka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej jednotke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-jednotka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 10

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	dic	char(10)	Daňové identifikačné číslo
2	sid	char(4)	Rozlišovací znak pre organizácie s rovnakým IČO (uvádza sa ako IČO/SID)
3	sk-nace	char(5)	Kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (podľa registra vedeného Štatistickým úradom SR)
4	ulica	char(60)	Ulica
5	popisne-cislo	char(8)	Popisné (súpisné) číslo je povinne pridelované unikátne číslo budovy
6	psc	char(5)	Poštové smerovacie číslo
7	obec-nazov	char(60)	Názov obce
8	telefon	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Telefónne číslo
9	fax	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Faxové číslo
10	email	char(40) regex((.+)\@(.+))	E-mailová adresa

## Sekcia: vopavPrijmymy

**Názov:** vopavPrijmymy

**Popis:** Sekcia s údajmi pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch, tabuľka Príjmy

**Typ:** statická (16 dátových riadkov)

**Marker:** vopav-prijmy

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15,2)	Nezdaňovaná činnosť
3	S2	num(15,2) R[1,2,4,6,9++] num(== null) R[3,5,7,8]	Zdaňovaná činnosť

## Sekcia: vopavVydavky

**Názov:** vopavVydavky

**Popis:** Sekcia s údajmi pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch, tabuľka Výdavky

**Typ:** statická (11 dátových riadkov)

**Marker:** vopav-vydavky

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 17]	Stĺpec s indexom
2	S3	num(15,2)	Nezdaňovaná činnosť
3	S4	num(15,2)	Zdaňovaná činnosť

#### Sekcia: vomazMajetok

**Názov:** vomazMajetok

**Popis:** Sekcia s údajmi pre Výkaz o majetku a záväzkoch, tabuľka Majetok

**Typ:** statická (11 dátových riadkov)

**Marker:** vomaz-majetok

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15,2)	Účtovné obdobie
3	S2	num(15,2)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

#### Sekcia: vomazZavazky

**Názov:** vomazZavazky

**Popis:** Sekcia s údajmi pre Výkaz o majetku a záväzkoch, tabuľka Záväzky

**Typ:** statická (6 dátových riadkov)

**Marker:** vomaz-zavazky

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 12]	Stĺpec s indexom
2	S3	num(15,2)	Účtovné obdobie
3	S4	num(15,2)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

## UZ\_NO.csv (príklad)

```
"hlavicka,1"
"ico","rok","mesiac"
"AAAAAAA","0000","00"

"uctovna-zavierka,1"
"typ-uz","zaciatok-bezneho-obdobia","koniec-bezneho-obdobia","zaciatok-predch-obdobia","koniec-predch-obdobia","stav-uz","datum-
zostavenia","datum-schvalenia"
"(R|M|P)","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","(Z|S)","yyyyMMdd","yyyyMMdd"

"uctovna-jednotka,1"
"dic","sid","sk-nace","ulica","popisne-cislo","psc","obec-nazov","telefon","fax","email"
"AAAAAAAA","AAAA","AAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAA","AAAA
A","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","[+]{0,1}\d{6,14}","[+]{0,1}\d{6,14}","(.+)@(.+)"

"vopav-prijmy,16"
"R","S1","S2"
"R1","0000000000000000.00",
"R2","0000000000000000.00",
"R3","0000000000000000.00",
"R4","0000000000000000.00",
"R5","0000000000000000.00",
"R6","0000000000000000.00",
"R7","0000000000000000.00",
"R8","0000000000000000.00",
"R9","0000000000000000.00",
"R10","0000000000000000.00",
"R11","0000000000000000.00",
"R12","0000000000000000.00",
"R13","0000000000000000.00",
"R14","0000000000000000.00",
"R15","0000000000000000.00",
"R16","0000000000000000.00",

"vopav-vydavky,11"
"R","S3","S4"
"R17","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R18","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R19","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R20","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R21","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R22","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R23","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R24","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R25","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R26","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R27","0000000000000000.00","0000000000000000.00"

"vomaz-majetok,11"
"R","S1","S2"
"R1","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R2","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R3","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R4","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R5","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R6","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R7","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R8","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R9","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R10","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R11","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"vomaz-zavazky,6"
```

```
"R","S3","S4"
```

```
"R12","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R13","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R14","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R15","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R16","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

```
"R17","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

## Účtovná závierka NUJ

### Súbor: UZ\_NUJ.csv

**Názov:** UZ\_NUJ.csv

**Popis:** CSV súbor určený pre importovanie účtovnej závierky neziskovej organizácie účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva spolu s asociovanými výkazmi Súvaha a VZaS

**Riadiace znaky:** separatorChar (,) quoteChar (") escapeChar (\)

**Počet sekcií:** 7

### Sekcia: hlavicka

**Názov:** hlavicka

**Popis:** Sekcia s identifikačnými údajmi importu (organizácia, rok a mesiac zberu).

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** hlavicka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	ico	not-null char(8)	Identifikačné číslo organizácie (podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR)
2	rok	not-null num(4)	Rok vykazovacieho obdobia
3	mesiac	not-null num(2)	Mesiac vykazovacieho obdobia

### Sekcia: uctovnaZavierka

**Názov:** uctovnaZavierka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej závierke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-zavierka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 8

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	typ-uz	regex((R M P))	Typ účtovnej závierky (R = riadna, M = mimoriadna, P = priebežná)
2	zaciatok-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bežného účtovného obdobia
3	koniec-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
4	zaciatok-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
5	koniec-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
6	stav-uz	regex((Z S))	Stav účtovnej závierky (Z = zostavená, S = schválená)
7	datum-zostavenia	date(yyyyMMdd)	Dátum zostavenia
8	datum-schvalenia	date(yyyyMMdd)	Dátum schválenia

### Sekcia: uctovnaJednotka

**Názov:** uctovnaJednotka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej jednotke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-jednotka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 10

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	dic	char(10)	Daňové identifikačné číslo
2	sid	char(4)	Rozlišovací znak pre organizácie s rovnakým IČO (uvádza sa ako IČO/SID)
3	sk-nace	char(5)	Kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (podľa registra vedeného Štatistickým úradom SR)
4	ulica	char(60)	Ulica
5	popisne-cislo	char(8)	Popisné (súpisné) číslo je povinne pridelované unikátne číslo budovy
6	psc	char(5)	Poštové smerovacie číslo
7	obec-nazov	char(60)	Názov obce
8	telefon	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Telefónne číslo
9	fax	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Faxové číslo
10	email	char(40) regex((.+))@(.+))	E-mailová adresa

### Sekcia: suvahaAktiva

**Názov:** suvahaAktiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Aktiva

**Typ:** statická (60 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-aktiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 5

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15,2)	Brutto
3	S2	num(15,2) R[1-9,12-44,48-51,55++] num(== null) R[10,11,45-47,52-54]	Korekcia
4	S3	num(15,2)	Netto
5	S4	num(15,2)	Netto predchádzajúce obdobie

#### Sekcia: suvahaPasiva

**Názov:** suvahaPasiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Pasíva

**Typ:** statická (44 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-pasiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 61]	Stĺpec s indexom
2	S5	num(15,2)	Bežné účtovné obdobie
3	S6	num(15,2)	Predchádzajúce účtovné obdobie

#### Sekcia: vzasNaklady

**Názov:** vzasNaklady

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Výkaz ziskov a strát - Náklady

**Typ:** statická (38 dátových riadkov)

**Marker:** vzas-naklady

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 5

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15,2)	Činnosť hlavná nezdaňovaná
3	S2	num(15,2)	Činnosť zdaňovaná
4	S3	num(15,2)	Činnosť spolu
5	S4	num(15,2)	Predchádzajúce účtovné obdobie

## Sekcia: vzasVynosy

**Názov:** vzasVynosy

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Výkaz ziskov a strát - Výnosy

**Typ:** statická (40 dátových riadkov)

**Marker:** vzas-vynosy

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 5

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 39]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15,2)	Činnosť hlavná nezdaňovaná
3	S2	num(15,2)	Činnosť zdaňovaná
4	S3	num(15,2)	Činnosť spolu
5	S4	num(15,2)	Predchádzajúce účtovné obdobie

## UZ\_NUJ.csv (príklad)

```
"hlavicka,1"
"ico","rok","mesiac"
"AAAAAAA","0000","00"

"uctovna-zavierka,1"
"typ-uz","zaciatok-bezneho-obdobia","koniec-bezneho-obdobia","zaciatok-predch-obdobia","koniec-predch-obdobia","stav-uz","datum-
zostavenia","datum-schvalenia"
"(R|M|P)","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","(Z|S)","yyyyMMdd","yyyyMMdd"

"uctovna-jednotka,1"
"dic","sid","sk-nace","ulica","popisne-cislo","psc","obec-nazov","telefon","fax","email"
"AAAAAAAA","AAAA","AAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAA","AAAA
A","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","[+]{0,1}\d{6,14}","[+]{0,1}\d{6,14}","(.+)@(.+)"

"suvaha-aktiva,60"
"R","S1","S2","S3","S4"
"R1","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R2","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R3","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R4","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R5","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R6","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R7","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R8","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R9","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R10","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R11","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R12","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R13","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R14","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R15","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R16","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R17","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R18","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R19","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R20","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R21","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R22","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R23","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R24","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R25","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R26","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R27","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R28","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R29","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R30","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R31","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R32","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R33","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R34","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R35","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R36","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R37","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R38","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R39","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R40","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R41","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R42","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R43","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

"R44","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R45","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R46","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R47","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R48","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R49","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R50","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R51","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R52","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R53","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R54","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R55","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R56","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R57","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R58","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R59","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R60","00000000000000.00","00000000000000.00","00000000000000.00"

"suvaha-pasiva,44"

"R","S5","S6"

"R61","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R62","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R63","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R64","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R65","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R66","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R67","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R68","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R69","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R70","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R71","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R72","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R73","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R74","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R75","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R76","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R77","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R78","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R79","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R80","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R81","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R82","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R83","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R84","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R85","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R86","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R87","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R88","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R89","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R90","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R91","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R92","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R93","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R94","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R95","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R96","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R97","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R98","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R99","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R100","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R101","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R102","00000000000000.00","00000000000000.00"  
"R103","00000000000000.00","00000000000000.00"



```
"R57","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R58","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R59","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R60","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R61","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R62","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R63","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R64","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R65","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R66","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R67","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R68","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R69","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R70","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R71","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R72","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R73","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R74","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R75","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R76","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R77","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
"R78","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00","0000000000000000.00"
```

## Účtovná závierka POD

### Súbor: UZ\_POD.csv

**Názov:** UZ\_POD.csv

**Popis:** CSV súbor určený pre importovanie podvojnej účtovnej závierky POD spolu s asociovanými výkazmi Súvaha a VZaS

**Riadiace znaky:** separatorChar (,) quoteChar (") escapeChar (\)

**Počet sekcií:** 6

### Sekcia: hlavicka

**Názov:** hlavicka

**Popis:** Sekcia s identifikačnými údajmi importu (organizácia, rok a mesiac zberu).

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** hlavicka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	ico	not-null char(8)	Identifikačné číslo organizácie (podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR)
2	rok	not-null num(4)	Rok vykazovacieho obdobia
3	mesiac	not-null num(2)	Mesiac vykazovacieho obdobia

## Sekcia: uctovnaZavierka

**Názov:** uctovnaZavierka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej závierke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-zavierka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 8

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	typ-uz	regex((R M P))	Typ účtovnej závierky (R = riadna, M = mimoriadna, P = priebežná)
2	zaciatok-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bežného účtovného obdobia
3	koniec-bezneho-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
4	zaciatok-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Začiatok bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
5	koniec-predch-obdobia	date(yyyyMMdd)	Koniec bežného účtovného obdobia
6	stav-uz	regex((Z S))	Stav účtovnej závierky (Z = zostavená, S = schválená)
7	datum-zostavenia	date(yyyyMMdd)	Dátum zostavenia
8	datum-schvalenia	date(yyyyMMdd)	Dátum schválenia

## Sekcia: uctovnaJednotka

**Názov:** uctovnaJednotka

**Popis:** Sekcia s údajmi o účtovnej jednotke

**Typ:** statická (1 dátový riadok)

**Marker:** uctovna-jednotka

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 11

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	dic	char(10)	Daňové identifikačné číslo
2	sk-nace	char(5)	Kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (podľa registra vedeného Štatistickým úradom SR)
3	velkost-uj	regex((M V))	Veľkosť účtovnej jednotky (M = malá, V = veľká)
4	ulica	char(60)	Ulica
5	popisne-cislo	char(8)	Popisné (súpisné) číslo je povinne pridelované unikátne číslo budovy
6	psc	char(5)	Poštové smerovacie číslo
7	obec-nazov	char(60)	Názov obce
8	obchodny-register	char(70)	Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
9	telefon	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Telefónne číslo

10	fax	regex([+]{0,1}\d{6,14})	Faxové číslo
11	email	char(40) regex((.+@(.+))	E-mailová adresa

#### Sekcia: [suvahaAktiva](#)

**Názov:** suvahaAktiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Aktiva

**Typ:** statická (78 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-aktiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 5

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1-1	num(15)	Brutto - časť 1
3	S1-2	num(15)	Korekcia - časť 2
4	S2	num(15)	Netto 2 (Bežné účtovné obdobie)
5	S3	num(15)	Netto 3 (Predchádzajúce účtovné obdobie)

#### Sekcia: [suvahaPasiva](#)

**Názov:** suvahaPasiva

**Popis:** Sekcia s údajmi pre tabuľku Súvaha - Pasiva

**Typ:** statická (67 dátových riadkov)

**Marker:** suvaha-pasiva

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
1	R	R + {index} [od 79]	Stĺpec s indexom
2	S4	num(15)	Bežné účtovné obdobie
3	S5	num(15)	Predchádzajúce účtovné obdobie

#### Sekcia: [vzas](#)

**Názov:** vzas

**Popis:** Sekcia s údajmi pre Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

**Typ:** statická (61 dátových riadkov)

**Marker:** vzas

**Hlavičky:** áno

**Počet stĺpcov:** 3

	Hlavička	Obmedzenia	Popis
--	----------	------------	-------

1	R	R + {index} [od 1]	Stĺpec s indexom
2	S1	num(15)	Bežné účtovné obdobie
3	S2	num(15)	Predchádzajúce účtovné obdobie

## UZ\_POD.csv (príklad)

```
"hlavicka,1"
"ico","rok","mesiac"
"AAAAAAA","0000","00"

"uctovna-zavierka,1"
"typ-uz","zaciatok-bezneho-obdobia","koniec-bezneho-obdobia","zaciatok-predch-obdobia","koniec-predch-obdobia","stav-uz","datum-
zostavenia","datum-schvalenia"
"(R|M|P)","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","yyyyMMdd","(Z|S)","yyyyMMdd","yyyyMMdd"

"uctovna-jednotka,1"
"dic","sk-nace","velkost-uj","ulica","popisne-cislo","psc","obec-nazov","obchodny-register","telefon","fax","email"
"AAAAAAA","AAAA","(M|V)","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAA","AAA
AA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","[+]{0,1}\d{6,14}","[+]{0,1}\d{6,14}","(.+@.+)"

"suvaha-aktiva,78"
"R","S1-1","S1-2","S2","S3"
"R1","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R2","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R3","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R4","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R5","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R6","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R7","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R8","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R9","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R10","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R11","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R12","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R13","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R14","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R15","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R16","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R17","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R18","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R19","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R20","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R21","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R22","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R23","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R24","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R25","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R26","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R27","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R28","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R29","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R30","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R31","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R32","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R33","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R34","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R35","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R36","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R37","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R38","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R39","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R40","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R41","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
"R42","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"
```

"R43","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R44","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R45","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R46","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R47","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R48","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R49","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R50","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R51","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R52","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R53","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R54","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R55","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R56","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R57","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R58","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R59","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R60","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R61","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R62","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R63","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R64","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R65","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R66","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R67","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R68","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R69","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R70","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R71","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R72","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R73","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R74","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R75","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R76","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R77","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"  
"R78","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000","0000000000000000"

"suvaha-pasiva,67"

"R","S4","S5"

"R79","0000000000000000","0000000000000000"  
"R80","0000000000000000","0000000000000000"  
"R81","0000000000000000","0000000000000000"  
"R82","0000000000000000","0000000000000000"  
"R83","0000000000000000","0000000000000000"  
"R84","0000000000000000","0000000000000000"  
"R85","0000000000000000","0000000000000000"  
"R86","0000000000000000","0000000000000000"  
"R87","0000000000000000","0000000000000000"  
"R88","0000000000000000","0000000000000000"  
"R89","0000000000000000","0000000000000000"  
"R90","0000000000000000","0000000000000000"  
"R91","0000000000000000","0000000000000000"  
"R92","0000000000000000","0000000000000000"  
"R93","0000000000000000","0000000000000000"  
"R94","0000000000000000","0000000000000000"  
"R95","0000000000000000","0000000000000000"  
"R96","0000000000000000","0000000000000000"  
"R97","0000000000000000","0000000000000000"  
"R98","0000000000000000","0000000000000000"  
"R99","0000000000000000","0000000000000000"  
"R100","0000000000000000","0000000000000000"  
"R101","0000000000000000","0000000000000000"  
"R102","0000000000000000","0000000000000000"

"R103","0000000000000000","0000000000000000"  
"R104","0000000000000000","0000000000000000"  
"R105","0000000000000000","0000000000000000"  
"R106","0000000000000000","0000000000000000"  
"R107","0000000000000000","0000000000000000"  
"R108","0000000000000000","0000000000000000"  
"R109","0000000000000000","0000000000000000"  
"R110","0000000000000000","0000000000000000"  
"R111","0000000000000000","0000000000000000"  
"R112","0000000000000000","0000000000000000"  
"R113","0000000000000000","0000000000000000"  
"R114","0000000000000000","0000000000000000"  
"R115","0000000000000000","0000000000000000"  
"R116","0000000000000000","0000000000000000"  
"R117","0000000000000000","0000000000000000"  
"R118","0000000000000000","0000000000000000"  
"R119","0000000000000000","0000000000000000"  
"R120","0000000000000000","0000000000000000"  
"R121","0000000000000000","0000000000000000"  
"R122","0000000000000000","0000000000000000"  
"R123","0000000000000000","0000000000000000"  
"R124","0000000000000000","0000000000000000"  
"R125","0000000000000000","0000000000000000"  
"R126","0000000000000000","0000000000000000"  
"R127","0000000000000000","0000000000000000"  
"R128","0000000000000000","0000000000000000"  
"R129","0000000000000000","0000000000000000"  
"R130","0000000000000000","0000000000000000"  
"R131","0000000000000000","0000000000000000"  
"R132","0000000000000000","0000000000000000"  
"R133","0000000000000000","0000000000000000"  
"R134","0000000000000000","0000000000000000"  
"R135","0000000000000000","0000000000000000"  
"R136","0000000000000000","0000000000000000"  
"R137","0000000000000000","0000000000000000"  
"R138","0000000000000000","0000000000000000"  
"R139","0000000000000000","0000000000000000"  
"R140","0000000000000000","0000000000000000"  
"R141","0000000000000000","0000000000000000"  
"R142","0000000000000000","0000000000000000"  
"R143","0000000000000000","0000000000000000"  
"R144","0000000000000000","0000000000000000"  
"R145","0000000000000000","0000000000000000"

"vzas,61"

"R","S1","S2"

"R1","0000000000000000","0000000000000000"  
"R2","0000000000000000","0000000000000000"  
"R3","0000000000000000","0000000000000000"  
"R4","0000000000000000","0000000000000000"  
"R5","0000000000000000","0000000000000000"  
"R6","0000000000000000","0000000000000000"  
"R7","0000000000000000","0000000000000000"  
"R8","0000000000000000","0000000000000000"  
"R9","0000000000000000","0000000000000000"  
"R10","0000000000000000","0000000000000000"  
"R11","0000000000000000","0000000000000000"  
"R12","0000000000000000","0000000000000000"  
"R13","0000000000000000","0000000000000000"  
"R14","0000000000000000","0000000000000000"  
"R15","0000000000000000","0000000000000000"  
"R16","0000000000000000","0000000000000000"  
"R17","0000000000000000","0000000000000000"

"R18","0000000000000000","0000000000000000"  
"R19","0000000000000000","0000000000000000"  
"R20","0000000000000000","0000000000000000"  
"R21","0000000000000000","0000000000000000"  
"R22","0000000000000000","0000000000000000"  
"R23","0000000000000000","0000000000000000"  
"R24","0000000000000000","0000000000000000"  
"R25","0000000000000000","0000000000000000"  
"R26","0000000000000000","0000000000000000"  
"R27","0000000000000000","0000000000000000"  
"R28","0000000000000000","0000000000000000"  
"R29","0000000000000000","0000000000000000"  
"R30","0000000000000000","0000000000000000"  
"R31","0000000000000000","0000000000000000"  
"R32","0000000000000000","0000000000000000"  
"R33","0000000000000000","0000000000000000"  
"R34","0000000000000000","0000000000000000"  
"R35","0000000000000000","0000000000000000"  
"R36","0000000000000000","0000000000000000"  
"R37","0000000000000000","0000000000000000"  
"R38","0000000000000000","0000000000000000"  
"R39","0000000000000000","0000000000000000"  
"R40","0000000000000000","0000000000000000"  
"R41","0000000000000000","0000000000000000"  
"R42","0000000000000000","0000000000000000"  
"R43","0000000000000000","0000000000000000"  
"R44","0000000000000000","0000000000000000"  
"R45","0000000000000000","0000000000000000"  
"R46","0000000000000000","0000000000000000"  
"R47","0000000000000000","0000000000000000"  
"R48","0000000000000000","0000000000000000"  
"R49","0000000000000000","0000000000000000"  
"R50","0000000000000000","0000000000000000"  
"R51","0000000000000000","0000000000000000"  
"R52","0000000000000000","0000000000000000"  
"R53","0000000000000000","0000000000000000"  
"R54","0000000000000000","0000000000000000"  
"R55","0000000000000000","0000000000000000"  
"R56","0000000000000000","0000000000000000"  
"R57","0000000000000000","0000000000000000"  
"R58","0000000000000000","0000000000000000"  
"R59","0000000000000000","0000000000000000"  
"R60","0000000000000000","0000000000000000"  
"R61","0000000000000000","0000000000000000"